


# Navodila za povezavo v Eduroam za Nokia N8

Povezavo smo preizkusili na telefonu Nokia N8. Postopek je enak ali zelo podoben tudi za druge novejša Nokia telefone. Za nekatere druge naprave so navodila za povezavo na straneh Arnesa, od koder so bila prirejena tudi spodnja navodila: <http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/eduroam/navodila-za-osebni-dostop/navodila-za-povezavo.html>


OPOZORILO: Podatki, ki so uporabljeni v spodnjem primeru, so kot primer. V postopku nastavljanja jih ustrezno nadomestite z vašimi. Če uporabniškega imena in gesla z apovezavo v omrežje Eduroam še nimate, ju dobite v Službi za informatiko FŠ (velja za zaposlene na FŠ)

Po uspešni povezavi telefona z računalnikom (preko USB kabla), na telefon prenesite certifikat vaše domače organizacije. Nato na telefonu (v upravitelju datotek – Aplikacije- Pisarna-Upravitelj datotek) poiščite prenešeni certifikat. Certifikat namestite. Prenesete ga lahko z Intranetnih strani FŠ – Storitve za zaposlene – IT storitve.

Namestitev certifikata:



Na telefonu izberite **Nastavitve** in nato možnost **Povezovanje**.




Odpre se meni v katerem izberite **Nastavitve**.



Izberite možnost **Cilji**.



Izberite možnost **Dostopna točka**.



Telefon vam ponudi razpoložljive dostopne točke. Izberite **Da**



Izberite možnost **WLAN**




Ponudi vam vsa brezžična omrežja, ki so trenutno na voljo. Izberite **eduroam**.



Izbrati je potrebno, do katerega omrežnega cilja boste dostopali s to povezavo, zato izberite **Internet**.




Samodejno boste preusmerjeni na meni **Omrežni cilji**. Tam izberite možnost **Internet**.




Tu so navedena vsa omrežja, na katera ste se kdajkoli povezovali. Izberite **eduroam**.




Odprejo se nastavitve povezave eduroam. Izberite **Varnostne nastavitve WLAN**



V vrstici **WPA/WPA2** nastavite **EAP** in nato izberite **Nastavitve vtičnikov EAP**.



Med možnostmi vključite **EAP-TTLS**, nato pa vse ostale možnosti, ki so bile morda vključene že od prej, onemogočite. Možnosti lahko omogočite oziroma onemogočite tako, da se s klikom najprej postavite na določeno možnost, le-ta se obarva. Nato s klikom na **Možnosti** odprite meni, tam izberete **Omogoči** oziroma **Onemogoči**.




Ko imate označen le **EAP-TTLS**, kliknite nanj in odprl se bo meni z nastavitvami.

V tem meniju v **Certifikat urada** dodajte certifikat svoje organizacije, ki ste ga prej uspešno naložili na svoj mobilnik. **Uporabljen uporab. ime** nastavite na **Uporabniško določeno**. V polje **Uporabniško ime** vnesite **Anonymous@fsp.uni-lj.si**. Polje **Rabljena domena** nastavite na **Uporabniško določeno**. V polje **Domena** vpišite domeno **fsp.uni-lj.si**.



V meniju nato kliknite na puščico, ki se nahaja v desnem zgornjem kotu zaslona, ob prikazu stanja baterije. Odpre se meni **EAP-ji**. Omogočite **PAP**, ostale možnosti onemogočite.



Nato kliknite na **PAP** in nastavite **Uporabniško ime** na **ime.priimek@fsp.uni-lj.si** in v polje **Geslo** vpišite vaše geslo.



Namestitev je bila s tem uspešno zaključena. Sedaj se z gumbom **Nazaj** vrnite do menija **Povezovanje**, tam izberite **Omrežja WLAN** in se povežite na eduroam.